

2X How To:モバイルデバイスからのアクセス

2013 年 3 月 20 日 マーケティング担当重役 Charlie Williams

2X ハウツー: ネットワークレベル (NLA) 認証をオフにする

- 2X How to By2X 技術チーム

以下から、OS を選択してください。 Windows Vista or Windows 7 Windows 8 Windows Server セッションのホストロール**無し** Windows 2008 or Windows 2008 R2 Windows 2012 Windows Serve セッションのホストロール**有り** Windows 2008 or Windows 2008 R2 Windows 2012 Windows 2012 Windows 2012 Windows 2012 Windows 2012

セッションホストロール無し

注意: この手順は、RD セッションホストロール有りの Windows 2008 と Windows 2008 R2 には、適用 されません。

Control Panel (コントロールパネル)を開きます。コントロールパネルがカテゴリー別に(即ち、クラ ッシックビューにはなっていない)項目を表示していることを確認して下さい。 System and Security (システムとセキュリティ)をクリックして、System 下の Allow remote access (リモートアクセス を許可する)をクリックします。



Desktop (less secure) (=リモートデスクトップの任意のバージョンを実行しているコンピューターからの接続を許可(安全度低))を選択します。

computer Name Hardware Advanced System Protect	tion Remote
Remote Assistance	
Allow Remote Assistance connections to this computer	terj
What happens when Lenable Remote Assistance?	
That happens when renade hendle residence.	
	Adyanced
Remote Desktop	
Click an option, and then specify who can connect, if ne	eeded.
Don't allow connections to this computer	
 Allow connections from computers running any version Semote Desktop (less secure) 	on of
Allow connections only from computers running Rem Desktop with <u>N</u> etwork Level Authentication (more set)	ote ecure)
Help me choose	Select Users

Windows 8 及び Windows Server 2012、RD セッションホストロール無し

注意: これらの手順は、RD セッションホストロールありの Windows 2012 には適用されません。

Control Panel を開きます。 コントロールパネルがカテゴリーにより項目を表示していることを確認して

下さい。System and Security をクリックして、System 下の Allow remote access をクリックします。



Remote Desktop グループ下で、チェックの入っていない Allow connections only from computers running Remote Desktop with Network Level Authentication (recommended) (=NLA でリモートデス クトップを実行しているコンピューターからのみ接続を許可(推奨))にチェックを入れます。

	S	ystem Pro	operties	
Computer Name	Hardware	Advanced	System Protection	on Remote
Remote Assist	ance ote Assistan : when Lena	ce connectio	ns to this compute	er
				Advanced
Remote Deskt	op mable the V remote con	/indows Firey	vall exception for	Remote Desktop,
Allow Tento	onnections of with Netwo	inly from com ork Level Aut	nputers running Re nentication (recor	smote nmend <mark>e</mark> d)
Help me choos	<u>se</u>			Select Users
		ОК	Cano	el Apply

Windows 2008 及び Windows 2008 R2、RD セッションホストロール有り

RD セッションホストサーバー上で、 Remote Desktop Session Host Configuration (=リモートデスク トップセッションホスト構成設定)を開きます。

リモートデスクトップホスト構成設定を開くには、Start をクリックし、Administrative Tools⇒Remote Desktop Services⇒Remote Desktop Session Host Configuration をクリックします。

Connections 下で、接続名を右クリックして、Properties をクリックします。

General タブ上で、 Allow connections only from computers running Remote Desktop with Network Level Authentication (=NLA でリモートデスクトップを実行しているコンピューターからのみ接続を許可)のチェックボックスのチェックを外します。(最大限の互換性のためには、Security Layer が Negotiate に設定されていることを確認して下さい。)

Remote Control	Client Settings	Network Adapter	Security
General	Log on Settings	Sessions E	nvironment
Type:	RDP-Tcp		
Transport:	tcp		
Comment:			
Security		1	
Security layer:		Negotiate	
Encryption level:	TLS 1.0) will be use	d.	Ŧ
Encryption level:	TLS 1.0) will be use veen the client and t	d. Client Compatible the server is protected by supported by the client.	¥ y encryption
Allow connect	TLS 1.0) will be use ween the client and t ximum key strength ions only from comp Authentication	d. Client Compatible the server is protected by supported by the client. uters running Remote De	v encryption
Allow connect Certificate:	TLS 1.0) will be user ween the client and t ximum key strength ions only from compi Authentication <u>Auto genera</u>	d. Client Compatible the server is protected by supported by the client. uters running Remote De	¥ y encryption esktop with
Allow connect Allow connect Network Leve Certificate: Selegt	TLS 1.0) will be user ween the client and t ximum key strength ions only from compi Authentication <u>Auto genera</u> <u>D</u> efault	d. Client Compatible the server is protected by supported by the client. uters running Remote De	¥ y encryption esktop with
Allow connect Allow connect Network Leve Certificate: Selegt Leam more about	TLS 1.0) will be user ween the client and t kimum key strength ons only from comp Auto genera <u>Q</u> efault t configuring security	d. Client Compatible the server is protected by supported by the client. uters running Remote De ted y settings	encryption sktop with

Allow connections only from computers running Remote Desktop with Network Level Authentication (=NLA でリモートデスクトップを実行しているコンピューターからのみ接続を許可(推奨)のチェックボックスが選択されて、有効なっていなければ、Require user authentication for remote connections by using Network Level Authentication (=NLA を使用したリモート接続のユーザー認証が必要)のグループポリシー設定が有効となっており、RD セッションホストサーバーに適用されます。 OK をクリックします。

Windows 2012、RD セッションホストロール有り

RD セッションホストサーバー上で、サーバーマネージャーを開きます。

Remote Desktop Services をクリックして、次に **Collections** 下で、変更したい *name of the session collection name* (=セッション収集名の名前) をクリックします。**Tasks** をクリックして、**Edit properties** を選択します。

ī.	Server Manager			
\mathbf{E}	€ • • RDSC	ollection	• @) 🚩 Manage Tools
	Overview Servers Collections RDSCollection	PROPERTIES Properties of th Collection Type Resources User Group	e collection Session Remote Desktop 2XTESTING\Dom	Edit Properties

Security タブで、オプションの Allow connections only from computers running Remote Desktop with Network Level Authentication (=NLA でリモートデスクトップを実行しているコンピューターからの み接続を許可)のチェックを外します。 (最大限の互換性のためには、Security Layer が Negotiate に設 定されていることを確認して下さい。)

		RDSCollection Properties	
Session Colle	ection		
Security Load Balancing	+ + + +	Configure security settings Specify the security settings from the client to the RD Session Host servers in the sessio collection.	on
Client Settings + User Profile Disks +		Negotiate The most secure layer that is supported by the client will be used. If supported, SSL (TLS 1.0) will be used. Encryption Level:	s
		Client Compatible All data sent between the client and the server is protected by encryption based on the maximum key strength supported by the client. Allow connections only from computers running Remote Desktop with Network Lev Authentication	el .